

ПАМЯТКА по выгрузке лесорубочных билетов из АРМ «Лесопользование» в ЕГАИС

Начиная с версии 3.2.3.6 АРМ «Лесопользование» (далее АРМ) появилась возможность экспортировать лесорубочные билеты (далее ЛРБ) в ЕГАИС.

Для экспорта необходимо открыть требуемый ЛРБ, проверить правильность заполнения необходимых для ЕГАИС атрибутов. Список правил, для экспорта в ЕГАИС представлен в таблице 1. Убедившись, что информация в ЛРБ соответствует требованиям, предъявляемым ЕГАИС необходимо нажать кнопку экспорта (Рис. 1).

Категория лесов	Год отвода	Лесн. квартал	Лесосека	Такс. вид
общ.	2021	1231	99	23

В процессе экспорта АРМ потребует ввести регистрационные данные (логин и пароль) пользователя ЕГАИС, ответственного за создание ЛРБ (Рис. 2).

Рисунок 2. Окно для ввода логина и пароля пользователя ЕГАИС.

Отправка ЛРБ

Данные для входа в систему ЕГАИС

Логин:

Пароль:

У данного пользователя должны быть права на выполнение следующих действий в ЕГАИС:


- создание разрешительного документа;
- создание лесосек;
- создание спецификаций;
- создание складов.

В ЕГАИС вышеуказанными правами обладают пользователи с группой ролей «Инженер по лесопользованию».

Рисунок 2. Окно для ввода логина и пароля пользователя ЕГАИС.

По окончании процесса загрузки ЛРБ на сервер ЕГАИС будет выдано информационное сообщение о результатах загрузки (Рис. 3)

Рисунок 3. Окно с информацией о результатах выполнения загрузки.



В случае неудачной выгрузки будет выдано информационное сообщение с информацией об ошибке.

В ЕГАИС выгруженный ЛРБ появляется в списке билетов и имеет статус «Проект». Кроме ЛРБ в ЕГАИС загружается информация о входящих в состав местах рубки (лесосеках) и спецификациях к ним (материальная оценка), а также о местах хранения древесины (складах).


ЛРБ в статусе «Проект» необходимо дополнить требуемой информацией (по серии и номеру БСО, лесозаготовителю, сотрудникам лесосек, ответственным по учету на складах, по наименованию склада по необходимости) и перевести его в статус «Действующий».

В случае обнаружения ошибки и необходимости удаления ЛРБ в статусе «Проект», требуется предварительно удалить созданные лесосеки, спецификации и склады, после чего удалить сам ЛРБ. Причем необходимо обратить внимание, что исключение лесосеки из ЛРБ не удаляет данную лесосеку с общего списка лесосек по структурному подразделению. Для удаления таких лесосек необходимо воспользоваться модулем «Лесосеки» в дереве модулей ЕГАИС.

Таблица 1. Список правил, для экспорта в ЕГАИС

№	Описание
1.	Поля Номер и Дата ЛРБ должны быть заполнены.
2.	Вид рубки и вид деятельности должны быть заполнены.
3.	Дата окончания рубки и дата окончания вывозки должны быть заполнены.
4.	Дата окончания вывозки не должна быть позже 4-х месяцев после даты окончания рубки.
5.	Номер ЛРБ должен быть уникальным в пределах календарного года.
6.	В администраторе ИСУЛХ поле «Классификатор ИСУЛХ» должно быть идентичным полю «Код подразделения» в ЕГАИС «Структура подразделений» (рис. 4).
7.	Организация на которую выписывается ЛРБ должна быть в списке организаций ЕГАИС и не должна быть заблокирована.

Рисунок 4. Поля в АРМ и ЕГАИС, необходимые для успешной вывозки ЛРБ в ЕГАИС.



В случае отсутствия в ЕГАИС информации по коду подразделения вам необходимо направить заявку в РУП «Белгослес» для ее добавления с предоставлением сведений по коду подразделения в соответствии с данными ИСУЛХ.